

Dieses Software Update aktualisiert oder verändert die unten genannten Funktionen und Eigenschaften. Die folgenden Anweisungen und Informationen dienen als Ergänzung zur ursprünglichen Bedienungsanleitung, die den T18SZ/T16SZ/FX-36 Sendern beiliegt. Bitte halten Sie sich so weit als möglich an die ursprüngliche Bedienungsanleitung, ersetzen aber die unten genannten Schritte mit den jetzt folgenden, neuen Anweisungen. Bitte prüfen Sie, ob das Update installiert wurde.

- 1) Wählen Sie das Systemmenü an.
- 2) Berühren Sie die [Information] Taste.
- 3) Prüfen Sie, ob die Informationen im Display die oben genannte Version anzeigen.

1. Änderung der Einstellung für die Stromzufuhr der Trainerbuchse

Das Update ermöglicht es der Trainerbuchse, externe Geräte die an diese Trainerbuchse angeschlossen sind mit Strom zu versorgen, sobald der Einschalter im Trainer-Schüler-Modus eingeschaltet wird.

! Futaba ist nicht verantwortlich für Schäden die entstehen, wenn Teile benutzt werden, die keine Originalteile von Futaba sind.

! Wenn Sie den Futaba Sender mit dem Trainerkabel verbinden, dürfen Sie nicht den Hauptschalter am Schülersender einschalten. Schalten Sie zuerst den Trainersender ein. Der Schülersender schaltet sich automatisch mit dem Trainersender ein.

2. Telemetriesensor hergestellt von O.S.ENGINES MFG.

Es handelt sich um den O.S. EM-100 Flightcontroller (noch in der Entwicklung). Für weitere Informationen sehen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung des EM-100 an.

*Der EM-100 wird nicht von Futaba hergestellt.

3. Behobene Fehler

- ◆ Der Zählwert des integrierten Timers wurde verbessert.
- ◆ Das Verhalten des Ailvator-Mischers wurde verbessert.
- ◆ Das selten auftretende Problem, dass der Netzschalter nicht funktionierte, wurde behoben.

Ripmax Ltd.
Ripmax Corner
Green Street
Enfield EN3 7Sj, UK
Tel: +44(0)20 8282 7500
Fax: +44(0)20 8282 7501
Email: mail@ripmax.com
Website: www.ripmax.com



Ripmax GmbH
Niederlassung Deutschland
Futaba RC - Service
Stuttgarter Straße 20/22
75179 Pforzheim
Tel: +49(0)7231 46 94 10
Email: info@ripmax.de
Webseite: www.ripmax.de